

## **Import der Kartendaten der Interaktiven Kartenwerke.Deutschland/Schweiz 2.x in Fugawi 4**

Laden Sie zunächst das Update auf die Version 4.1.10 herunter.

[http://www.fugawi.com/web/support/updates/updates\\_fuggn\\_de.htm](http://www.fugawi.com/web/support/updates/updates_fuggn_de.htm)

**Beachten Sie, dass die Version 4.5.x zurzeit die Karten des Interaktiven Kartenwerks Österreich und Schweiz nicht einladen kann.**

Nach der Installation des Upgrades bzw. Updates laden Sie bitte zusätzlich noch nachfolgende ZIP-Datei herunter.

[http://www.magicmaps.de/fileadmin/magicmaps/user\\_files/downloads/MagicMaps\\_v2\\_Dlls.zip](http://www.magicmaps.de/fileadmin/magicmaps/user_files/downloads/MagicMaps_v2_Dlls.zip)

Entpacken Sie die Zip-Datei und kopieren Sie die beiden DLLs in das folgende Verzeichnis:

**Unter WindowsXP:**

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Fugawi\Lib

**Unter Windows Vista:**

C:\Program Files\Common Files\Fugawi\Lib

Dabei wird die vorhandene IK3D.DLL und IK3DV1.DLL überschrieben. Es können damit auch die bisherigen, älteren MagicMaps-Karten in Fugawi importiert und geöffnet werden.

**Beachten Sie, dass Sie diesen Schritt nach jedem Update von Fugawi wiederholen müssen.**

Für das „Interaktive Kartenwerk. Österreich“ müssen Sie zusätzlich zur Aktualisierung von Fugawi auch das „Interaktive Kartenwerk. Österreich“ aktualisieren. Das dazu benötigte Update finden Sie hier: <http://www.magicmaps.de/service/download/int-kartenwerk-oesterreich.html>

### **Wie lese ich nun die MagicMaps Karten in Fugawi Global Navigator ein? (Interaktive Kartenwerke Version 2.0, 1.5 und 1.0)**

Um in Fugawi Global Navigator Karten von MagicMaps einlesen zu können, klicken Sie bitte auf den Menüpunkt "Karten" > "Kartenwerkzeuge" > "Importieren" > "Wanderkarten" und wählen Ihr Installationsverzeichnis bzw. die gewünschte Karte auf DVD aus.

Anschließend können Sie die MagicMaps Karte über "Karten" > "Karten öffnen" > "Wanderkarten" auswählen.