




Einrichten einer Bluetooth-Verbindung unter Windows Mobile 5


Öffnen Sie den Bluetooth Manager mittels Klick auf das Bluetooth-Symbol  in der unteren rechten Ecke. Wenn Bluetooth nicht eingeschaltet ist, aktivieren Sie es durch Anklicken des Feldes „Bluetooth einschalten“.



Klicken Sie auf den Reiter „Geräte“ und prüfen Sie ob dort schon eine Partnerschaft zu Ihrer Bluetooth-GPS-Maus besteht. Wenn nicht legen Sie eine neue an und geben Sie keine sichere Verbindung an.



Klicken Sie nun auf COM-Anschlüsse und prüfen Sie ob Sie hier einen ausgehenden Anschluss angelegt haben, der KEINE sichere Verbindung benutzt. Im Zweifelsfall löschen Sie den Anschluss und legen einen neuen ausgehenden Anschluss an. Merken Sie sich den Com-Port und schließen Sie den Bluetooth-Manager über „ok“.



Öffnen Sie nun MagicMaps2Go2 und klicken Sie auf „Einstellungen“. Hier wählen Sie GPS aus. Geben Sie unter „Port“ den Com-Port aus dem Bluetooth-Manager an. Stellen Sie die Baudrate erstmal auf 4800 ein. Klicken Sie nun auf „Suche GPS-Gerät“. Warten Sie einen Moment und überprüfen Sie ob im darunter liegenden Feld „GPS Gerät gefunden“ erscheint. Wenn nicht, versuchen Sie die nächst höherer Baudrate und klicken wieder auf „Suche GPS-Gerät“. Probieren Sie auf diese Weise alle Baudraten durch.

